



## ТЕХНОЛОГИЯ

### совместного применения препаратов Рибав-Экстра и Корневин в баковой смеси

Назначение препарата	Способ, сроки обработки	Расход рабочего раствора/ баковой смеси
<b>Черенкование</b>	Опудривание препаратом Корневин или замачивание в растворе препарата Рибав-Экстра + Корневин (30 мин-18 часов). После посадки полив рабочим раствором баковой смеси (Рибав-Экстра + Корневин).	5 л на 1000 черенков
<b>Посадка или пересадка</b> плодово-ягодных, декоративных, хвойных деревьев и кустарников. <b>Стимулирование корнеобразования,</b> ускорение развития корневой системы, улучшение приживаемости.	<b>Корневая система открыта. Без замачивания.</b> Перед пересадкой корневую систему опудривают препаратом Корневин. Высаживают растения и поливают площадь приствольного круга рабочим раствором препарата Рибав-Экстра из расчета 1 мл на 10 л воды. <b>Корневая система растения недоступна для опудривания.</b> На месте новой посадки присыпают земляной ком с корневой системой почвой, проливают рабочим раствором баковой смеси (Рибав-Экстра + Корневин) до полного увлажнения.	3-5 л/м <sup>2</sup> До 10 л на дерево До полной пропитки земляного кома/ приствольного круга.
<b>Уход в период вегетации.</b> Стимулирование роста и развития корневой системы, приживаемости высаженных растений, усиление роста и развития вегетативных органов, повышение устойчивости к поражению бактериальными и грибковыми болезнями, улучшение качественных характеристик.	<b>Полив под корень</b> в период интенсивного роста рабочим раствором препарата Рибав-Экстра или раствором баковой смеси (Рибав-Экстра + Корневин).	3-5 л/м <sup>2</sup> До 10 л на дерево До полной пропитки земляного кома/ приствольного круга.
	<b>Опрыскивание растений:</b> через 3-4 недели после полива раствором препарата Рибав-Экстра. При необходимости (в зависимости от состояния и погодных условий) проводят дополнительные опрыскивания с интервалом 3 недели.	6 л/м <sup>2</sup>

#### Концентрация рабочего раствора регулятора роста растений Рибав-Экстра:

- При замачивании и поливе 1 мл на 10 л воды.
- При опрыскивании 1 мл на 100 л воды.

#### Приготовление баковой смеси (рабочего раствора) Рибав-Экстра + Корневин:

- В 10 л воды добавляют 10 г препарата Корневин, интенсивно перемешивают, затем добавляют 1 мл препарата Рибав-Экстра и снова перемешивают.
- В баковую смесь можно добавить микроэлементы, гуматы, медный купорос.
- При посадке (пересадке) трудноукореняемых растений норму расхода препарата Рибав-Экстра увеличивают до 3 мл (3 мл Рибав-Экстра + 10 г Корневин + 10 л воды).
- Баковая смесь используется в день приготовления.